


# **Benjamin Moore & Cie Limitée**

## **Système ColoRx<sup>MC</sup> de Benjamin Moore**

### **Notes descriptives et guide d'installation**

#### **Version 6.26.0000**



Cette mise à jour contient les formules et la capacité d'appariement des couleurs hors série des nouveaux produits énumérés ci-dessous. Les mises à jour des formules de couleurs Benjamin Moore pour le Canada et les États-Unis se trouvent également dans ce document. Vous trouverez la liste complète aux pages 3 à 5.

#### **Nouveaux produits intégrés à COLOR<sub>x</sub>**

##### Produits Benjamin Moore

F403 - REGAL Select d'extérieur à haut pouvoir garnissant au fini lustre doux (Canada)

##### Produits Coronado

822 – Peinture-apprêt acrylique Coronado Gold – fini semi-lustre

824 – Peinture-apprêt acrylique Coronado Gold – fini mat

834 – Peinture-apprêt acrylique Coronado Gold – fini velouté

##### Produits Corotech

V200 – Uréthane alkyde au fini lustré

V201 – Uréthane alkyde au fini semi-lustre

V300 – Revêtement acrylique D.S.M. à séchage rapide en aérosol

V330 – Revêtement acrylique D.S.M. au fini lustré

V331 – Revêtement acrylique D.S.M. au fini semi-lustre

V341 – Époxy précatalysé à base d'eau au fini semi-lustre

V342 – Époxy précatalysé à base d'eau au fini velouté

V440 – Époxy amine à base d'eau au fini lustré

## **Produits supprimés**

Plusieurs produits supprimés ont été retirés de la liste déroulante des codes de produits à sélectionner. En cas de besoin, ces produits peuvent être réactivés dans la liste déroulante en suivant les étapes de la page deux. Une liste des produits retirés peut être trouvée à la dernière page des notes descriptives.

## **Documentation : Manuel d'utilisation et guide de démarrage**

La documentation sur ColoRx sera sur le disque dur après l'installation du logiciel. La documentation en format PDF d'Adobe<sup>MD</sup> se trouve dans le répertoire « Fichiers de programme » (Program Files), en suivant le chemin « Benjamin Moore & Co », « ColorTech », « Documentation », et « ColoRx ». Elle comprend le manuel de l'utilisateur (Colorx.pdf) et le guide de démarrage (quick start.pdf).

## **Aide**

Lorsque vous utilisez l'application ColoRx, vous pouvez en tout temps consulter le manuel de l'utilisateur et le guide de démarrage en cliquant sur Aide, puis en choisissant ColoRx Aide ou Démarrage rapide de ColoRx.

## **Formules de couleurs de la concurrence intégrées à ColoRx**

Au fil des années, nous avons constitué un vaste répertoire de couleurs provenant de marques de produits concurrents. Ces renseignements sont accessibles par l'option Recherche de couleurs dans ColoRx. Pour vérifier si une couleur figure dans cette base de données, suivez la procédure habituelle de recherche pour une couleur Benjamin Moore. Entrez un numéro ou un nom de couleur, ainsi qu'un produit, puis choisissez une entreprise précise ou cochez la case « Chercher parmi toutes les entreprises » (« Search All ») au-dessus du menu déroulant.

Contrairement à une couleur Benjamin Moore pour laquelle nous disposons d'une formule créée et testée dans notre laboratoire de formulation de couleurs, nous affichons uniquement le dosage d'une couleur concurrente. Ce dosage effectué à l'aide de notre application d'appariement des couleurs génère une formule de couleur, de la même façon qu'un spectromètre détermine le dosage et l'appariement d'une couleur hors série. Ainsi, pour répondre à un client qui demande l'appariement d'une couleur concurrente, vous devez suivre la procédure suivante :

Commencez par chercher la couleur dans ColoRx pour savoir si elle figure dans le système. Si elle y est, une formule sera calculée et affichée. En cliquant sur le bouton « Meilleur appariement de couleur Benjamin Moore » (« Closest BM Color »), vous obtiendrez les cinq couleurs Benjamin Moore les mieux appariées. Proposez ces couleurs au client et vérifiez si l'une d'elles lui convient. Cette méthode offre deux avantages : d'une part, vous aurez déjà en main une formule Benjamin Moore testée et, d'autre part, vous convertirez le client à une couleur Benjamin Moore.

Par contre, si un échantillon de la couleur réelle est disponible, il suffit de l'apparier comme vous le feriez pour une couleur hors série.

Enfin, si le client n'aime pas la couleur qui correspond au meilleur appariement, et qu'aucun échantillon de la couleur n'est disponible, vous pourrez alors utiliser l'appariement calculé par ColoRx. Pour toute question, appelez au 800 809-9213.

## **Changements apportés à certaines formules depuis la version 6.25.3000 du système ColoRx (Canada)**

Les formules de bon nombre de couleurs ont été modifiées pour les produits K532 (toutes les bases), K550 (toutes les bases), K5361X, K5371X, K5381X, K5391X, K5394X et K5401X. Vous devez vous référer à la date de révision indiquée en dessous de la formule si vous cherchez une formule pour l'un de ces produits. Toute révision apportée depuis le 26 octobre 2012 n'est pas prise en compte dans la version 6.25.3000 du système ColoRx.

Les formules des couleurs 2139-10, 2139-30, 2139-40, CC-90, HC-10 et PM-4 ont été modifiées dans plusieurs produits. Vous devez vous référer à la date de révision indiquée en dessous de la formule si vous cherchez une formule pour l'un de ces produits. Toute révision apportée depuis le 26 octobre 2012 n'est pas prise en compte dans la version 6.25.3000 du système ColoRx.

Les formules suivantes ont été modifiées pour le produit F319 : 2139-40, AF-50, AF-110 et OR-119

La formule suivante a été modifiée pour le produit F333 : AF-90

Les formules suivantes ont été modifiées pour le produit F374 : 2134-30 et 2139-10

La formule suivante a été modifiée pour le produit F602 : 2138-50

La formule suivante a été modifiée pour le produit F794 : 2112-10

La formule suivante a été modifiée pour le produit K185 : HC-55

La formule suivante a été modifiée pour le produit K274 : HC-170

Les formules suivantes ont été modifiées pour le produit K275 : 2111-40 et CC-440

Les formules suivantes ont été modifiées pour le produit K308 : HC-12 et OR-269

Les formules suivantes ont été modifiées pour le produit K401 : 2130-50 et HC-74

La formule suivante a été modifiée pour le produit K402 : 2113-10

La formule suivante a été modifiée pour le produit K448 : AF-95

La formule suivante a été modifiée pour le produit K449 : AF-145

Les formules suivantes ont été modifiées pour le produit K474 : 2134-30 et 2139-10

Les formules suivantes ont été modifiées pour les produits K513 et K516 : 2139-20 et 2139-30

Les formules suivantes ont été modifiées pour le produit K522 : 2110-30, 2153-60, AF-380, CC-700 et OR-103

Les formules suivantes ont été modifiées pour le produit K524 : 2129-10 et 2134-50

La formule suivante a été modifiée pour le produit K526 : HC-170

La formule suivante a été modifiée pour le produit K532 : OR-425

La formule suivante a été modifiée pour le produit K537 : 2139-30

La formule suivante a été modifiée pour le produit K538 : 2139-30

Les formules suivantes ont été modifiées pour le produit K542 : AF-95 et AF -145

Les formules suivantes ont été modifiées pour le produit K547 : AF-380 et PM-4

Les formules suivantes ont été modifiées pour le produit K548 : HC-12 et OR-269

Les formules suivantes ont été modifiées pour le produit K549 : 2139-20, 2154-10, AF-95, HC-12 et OR-269

Les formules suivantes ont été modifiées pour le produit K625 : 2108-50 et HC-170

La formule suivante a été modifiée pour le produit K627 : 2130-20

La formule suivante a été modifiée pour le produit K631 : 2139-40

Les formules suivantes ont été modifiées pour le produit K640 : HC-77 et OR-9

Les formules suivantes ont été modifiées pour le produit K792 : 2025-40, 2079-10 et 2112-10

La formule suivante a été modifiée pour le produit K793 : 2112-10

## **Prescription Changes since COLORx Version 6.25.3000 (United States)**

Many prescriptions for products 532 (all bases,) 550 (all bases,) N5361X, N5371X, N5381X, N5391X, N5394X and N5401X have been modified. Please refer to the revision date when calling up these prescriptions. A revision date after 10/26/12 indicates a change in the prescription since COLORx version 6.25.3000.

The following colors had their prescriptions changed in several products: 202, 966, 2139-10, 2139-30, 2139-40, HC -10, PM-4. Please refer to the revision date when calling up these prescriptions. A revision date after 10/26/12 indicates a change in the prescription since COLORx version 6.25.3000.

The following prescription has been modified for product 147: 2112-10

The following prescription has been modified for product 148: 2112-10

The following prescriptions have been modified for product 275: 1076, 2111-40, AC-5

The following prescriptions have been modified for product 308: 200, 1394, HC-12

The following prescriptions have been modified for product 474: 2134-30, 2139-10

The following prescription has been modified for product 480: 2136-40

The following prescriptions have been modified for product 481: 2136-40, AF-95

The following prescription has been modified for product 482: 2136-40

The following prescriptions have been modified for product 513: 2139-20, 2139-30

The following prescriptions have been modified for product 522: 1563, 2110-30, 2153-60, AF-380

The following prescriptions have been modified for product 524: 2129-10, 2134-50

The following prescription has been modified for product 526: HC-170

The following prescription has been modified for product 532: 1615

The following prescriptions have been modified for product 542: AF-95, AF-145

The following prescriptions have been modified for product 547: AF-380, PM-4

The following prescriptions have been modified for product 548: 200, 1394, HC-12

The following prescriptions have been modified for product 549: 200, 2139-20, 2154-10, AF -95, HC -12

The following prescription has been modified for product 631: 2139-40

The following prescriptions have been modified for product 640: 1245, HC-77

The following prescriptions have been modified for product 792: 2025-40, 2079-10, 2112-10

The following prescription has been modified for product 793: 2112-10

The following prescription has been modified for product C274: HC-170

The following prescription has been modified for product N185: HC-55

The following prescriptions have been modified for product N319: AF-50, AF-110, 2139-40

The following prescription has been modified for product N333: AF-90

The following prescriptions have been modified for product N374: 2134-30, 2139-10

The following prescriptions have been modified for product N401: 1126, 2130-50, HC-74

The following prescription has been modified for product N402: 2113-10

The following prescription has been modified for product N448: AF-95

The following prescription has been modified for product N449: AF-145

The following prescription has been modified for product N537: 2139-30

The following prescription has been modified for product N538: 2139-30

The following prescription has been modified for product N794: 2112-10

The following prescription has been modified for product W096: 2113-10

The following prescriptions have been modified for product W625: 2108-50, HC-170

The following prescription has been modified for product W627: 2130-20

# Système ColoRx<sup>MD</sup>

## Guide d'installation

Le livre des formules ColoRx et le programme du système d'appariement des couleurs sont inclus en un seul ensemble logiciel fonctionnant sous les systèmes d'exploitation Windows<sup>MD</sup> XP, Windows<sup>MD</sup> Vista, et Windows<sup>MD</sup> 7 que vous pouvez télécharger sur [mybenjaminmoore.com](http://mybenjaminmoore.com) ou obtenir sur CD.

### Exigences système minimales :

- Processeur Pentium<sup>MD</sup> d'Intel de 500 MHz ou plus
- 1 Gb de mémoire vive
- 750 Mo d'espace de disque dur
- Lecteur de CD ou DVD
- Carte vidéo lisant 16 millions de couleurs
- Imprimante
- Port en série ou USB pour le spectrophotomètre
- Windows<sup>MD</sup> XP, Windows<sup>MD</sup> Vista ou Windows<sup>MD</sup> 7

### Installation

Si vous téléchargez ColoRx du site [mybenjaminmoore.com](http://mybenjaminmoore.com), vous devez prendre connaissance des « directives de téléchargement de ColoRx » afin de pouvoir l'installer sur votre ordinateur.

Pour installer le logiciel à partir d'un CD, le bureau de Windows doit être affiché. Si d'autres applications sont en cours, elles devront être fermées avant de tenter une installation du programme. Si votre système possède un antivirus détectant automatiquement les logiciels, cette fonction devra être désactivée avant de débiter.

Insérez le CD intitulé « Système ColoRx » dans le lecteur de CD.

La procédure d'installation se déclenchera automatiquement et vous mènera à l'**écran de bienvenue**.

Si la procédure d'installation ne se déclenche pas automatiquement, cliquez sur le bouton « Démarrer », en bas à gauche de l'écran. Le menu primaire s'affichera. Cliquez sur « Exécuter » et la boîte de dialogue « Exécuter » s'ouvrira. Tapez « **D:\SETUP** » (« **D:** » est le lecteur désigné du CD) sur la ligne « Ouvrir » et cliquez sur « OK ».

L'assistant d'installation vous guidera à travers les différentes étapes d'installation.

### Convention de droits d'utilisation

Lors de la procédure d'installation, l'écran de la convention des droits d'utilisation s'ouvrira. Vous devez lire cette convention, puis l'accepter ou non. Si vous n'êtes pas d'accord avec les conditions de la convention, vous devez cliquer sur le bouton « Annuler » pour quitter la procédure d'installation. Si vous êtes d'accord avec les conditions, vous devez cocher la case appropriée afin de continuer l'installation. La procédure d'installation vous demandera de choisir une région : le Canada ou les États-Unis. Par défaut, la région choisie est les États-Unis.

Après avoir installé le logiciel, il est possible que vous ayez à redémarrer l'ordinateur.

**Remarque :** *Si vous avez une version précédente du système ColoRx 6, cette procédure d'installation n'effacera pas les échantillons ou noms de clients sauvegardés.*