


Benjamin Moore & Cie Limitée

Système COLORx^{MC} de Benjamin Moore

Notes descriptives et guide d'installation

Version 6.29.0000



La version 6.29.0000 de COLORx contient des formules et des fonctions d'appariement de couleurs pour les nouveaux produits lancés au Canada et aux États-Unis. Elle comprend aussi des formules actualisées des couleurs Benjamin Moore. Pour une liste complète des formules actualisées, consultez la page 5.

Nouveaux produits

Revêtement d'entretien acrylique D.S.M. UltraSpec : HP25; HP28; HP29 (É.-U.)

Revêtement d'entretien acrylique D.S.M. UltraSpec : FP28; FP29 (Canada)

Latex pour planchers et patios K121

Les formules pour les bases 4X sont maintenant disponibles.

Recherche de formules de couleurs précédentes

COLORx offre maintenant la possibilité de consulter une formule précédente qui a été modifiée depuis la dernière mise à jour. Consultez les renseignements détaillés en page 2.

Nouvelles collections de couleurs de la concurrence

Les collections de couleurs suivantes ont été ajoutées à la présente mise à jour de ColoRx.

1- Collection des couleurs d'intérieur et d'extérieur Behr

Aide

Lorsque vous utilisez l'application COLORx, vous pouvez en tout temps consulter le manuel de l'utilisateur et le guide de démarrage en cliquant sur Aide, puis en choisissant COLORx Aide ou Démarrage rapide de COLORx.

Formules de couleurs de la concurrence intégrées à COLORx

Au fil des années, nous avons constitué un vaste répertoire de couleurs provenant de marques de produits concurrents. Ces renseignements sont accessibles par l'option Recherche de couleurs dans COLORx. Pour vérifier si une couleur figure dans cette base de données, suivez la procédure habituelle de recherche pour une couleur Benjamin Moore. Entrez un numéro ou un nom de couleur, ainsi qu'un produit, puis choisissez une entreprise précise ou cochez la case « Chercher parmi toutes les entreprises » (Search All) au-dessus du menu déroulant.

Contrairement à une couleur Benjamin Moore pour laquelle nous disposons d'une formule créée et testée dans notre laboratoire de formulation de couleurs, nous affichons uniquement le dosage d'une couleur concurrente. Ce dosage effectué à l'aide de notre application d'appariement des couleurs génère une formule de couleur, de la même façon dont un spectromètre déterminerait le dosage et l'appariement d'une couleur hors série.

Ainsi, pour répondre à un client qui demande l'appariement d'une couleur concurrente, vous devez suivre la procédure suivante.

Commencez par chercher la couleur dans COLORx pour savoir si elle figure dans le système. Si elle y est, une formule sera calculée et affichée. En cliquant sur le bouton « Meilleur appariement de couleurs Benjamin Moore » (Closest BM Color), vous obtiendrez les cinq couleurs Benjamin Moore les mieux appariées. Proposez ces couleurs au client et vérifiez si l'une d'elles lui convient. Cette méthode offre deux avantages : d'une part, vous aurez déjà en main une formule Benjamin Moore testée et, d'autre part, vous convertirez le client à une couleur Benjamin Moore.

Par contre, si un échantillon de couleur est disponible, il suffit de l'apparier comme vous le feriez pour une couleur hors série.

Enfin, si le client n'aime pas la couleur qui correspond au meilleur appariement, et qu'aucun échantillon de couleur n'est disponible, vous pourrez alors utiliser l'appariement calculé par COLORx.

Pour toute question, appelez au 800 809-9213.

Formules de couleurs précédentes

Afin d'optimiser les formules de couleurs de Benjamin Moore et de réaliser le meilleur appariement possible, bon nombre de formules font l'objet de modifications.

Lorsqu'une formule de couleur Benjamin Moore a été modifiée depuis la version précédente de COLORx, le système affichera le message « [Pour obtenir la formule précédente](#) » à droite de la case de formule de couleur, comme l'illustre la figure 1-28.

The screenshot shows the Benjamin Moore COLORx software interface. The title bar reads "Système COLORx de Benjamin Moore". The main header includes the Benjamin Moore logo, "Benjamin Moore & Co. Ltd.", and "Your Benjamin Moore Retailer". The menu bar contains: "Fichier", "Éditer", "Afficher", "Format", "Formule", "Entretien", "Aide". The status bar shows "Couleurs tinters: 08/19/2014" and "199 (semoule)".

The interface is divided into several sections:

- Recherche rapide de couleur:** A search panel on the left with fields for "Entrez le numéro / nom de la couleur:" (containing "199"), "Sélectionner le code de produit:" (containing "K528"), "Entreprise:" (containing "Benjamin Moore & Co."), and "Options de recherche:" (containing "La couleur commence par..."). A "Rechercher" button is at the bottom.
- Client Information:** On the right, it shows "Client: General Account", "Couleur: 199 (semoule)", and "Entreprise: Benjamin Moore & Co.".
- Colorant Table:** A table showing the formula for colorant K528 - 1X (3.79 L). The table has columns for "Colorant", "S1", "W1", "Y2", and "R3". The values are: S1: 0x 2.0000, W1: 1x 22.0000, Y2: 2x 14.0000, R3: 0x 5.5000.
- Buttons and Links:** There are buttons for "Aussi...", "Pour obtenir la formule précédente", "Coût:", "Révision: 2014-04-28", "Num of Cans:", and "Étiquettes à imp.". At the bottom, there are five icons with labels: "Enr. dans fichier client", "Nouvelle formule", "Modifier la formule", "Notes", and "Distribuer".

Figure 1-28

Pour voir la formule précédente, il suffit de cliquer sur « [Pour obtenir la formule précédente](#) ». La formule précédente s'affichera, comme le montre la fenêtre ci-dessous.

Prior Release Color Formula

Cette formule était disponible dans la version: 6.28.0000

Couleur: 199 (semoule)
Entreprise: Benjamin Moore & Co.
Révision: 2011-06-21

3.79L 946ml 18.9L

Colorant	K528 - 1X (3.79 L)
S1	0x 2.0000
Y2	2x 6.0000
S2	0x 19.0000
O1	0x 8.5000

☒ Enr. dans fichier client Choisir la formule

Figure 1-29

Si vous ne désirez pas utiliser la formule précédente, cliquez simplement sur le bouton Annuler.

Pour utiliser la formule précédente, cliquez sur le bouton Choisir la formule. Le système vous permettra ainsi de sauvegarder cette formule pour un client, tel qu'illustré ci-dessous. Choisissez simplement un client et cliquez sur le bouton Enregistrer.

Enregistrer la Couleur au Client

Client [v] [v] [v]

Rechercher les couleurs tinters durant: ☐
08/19/2014 au 08/19/2014 [v]

Client	Téléphone
+ Fresh Start Design	(800) 555-2678
+ Klein, Robert	(800) 555-7800
+ Prior Release Color Formulas	() -

Ajout du Client
Renseignements sur le client

Choisir un Client ou un Travail à partir du Client et ensuite 'Enregistrer' pour continuer

Figure 1-30

Si vous ne voulez pas sauvegarder la formule précédente pour un client particulier, cliquez sur le bouton Annuler. La formule s'affichera alors à l'écran, et vous pourrez l'imprimer ou la distribuer. Cette formule est accessible aussi dans « Formules de couleurs des mises à jour précédentes » (Prior Release Color Formulas), comme le montre la figure ci-dessous.

The screenshot shows the Benjamin Moore & Co. Ltd. software interface. The title bar reads "Système COLORx de Benjamin Moore". The main menu includes "Fichier", "Éditer", "Afficher", "Format", "Formule", "Client", "Entretien", and "Aide". The top right corner displays "Couleurs tinters: 08/19/2014" and "199 (semoule)".

On the left, there is a section titled "Rechercher les dossiers de clients" with a search bar and a list of clients. The client "Fresh Start Design" is selected, showing contact information: "(800) 555-2678" and "08-19-2014". A comment box for this client contains the text: "La formule était disponible dans COLORx, version 6.28.0000 Révision - 2011-06-21".

The main area displays the client's color formula: "Client: Fresh Start Design", "Couleur: 199 (semoule)", and "Entreprise: Benjamin Moore & Co.". Below this, a table lists the colorants and their quantities:

Colorant	Quantité	Volume
S1	0x	2.0000
Y2	2x	6.0000
S2	0x	19.0000
O1	0x	8.5000

To the right of the table, there is a "Coût:" section with "Révision: 2011-06-21", "Num of Cans: 1", and "Étiquettes à imp. 1". At the bottom, there are five icons with labels: "Enr. dans fichier client", "Nouvelle formule", "Modifier la formule", "Notes (Disponible)", and "Distribuer".

Figure 1-31

Des renseignements sur la formule sont affichés, comme le montre le champ de commentaire en surbrillance.

Cliquez sur le bouton Commentaire (Comments Available), pour voir l'affichage de la version de COLORx comprenant la formule et la date de révision originale, comme l'illustre la figure 1-32.

The screenshot shows a "Notes" dialog box with a text area containing the following text: "La formule était disponible dans COLORx, version 6.28.0000 Révision - 2011-06-21". At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Enregistrer" (Save) and "Annuler" (Cancel).

Figure 1-32

Changements de formules depuis la version 6.28.2000 de COLORx (Canada)

Les formules de couleurs ont été modifiées pour le produit K7923X afin d'améliorer l'appariement des couleurs. Veuillez consulter la date de révision indiquée sous la formule lorsque vous demandez une formule pour l'un de ces produits. Une date de révision ultérieure au 05/30/2014 signifie qu'une modification a eu lieu depuis la version 6.28.2000 de COLORx.

Les formules des couleurs suivantes ont été modifiées pour bon nombre de produits : 2134-30, 2137-20, AF-575, CC-140, HC-10, HC-169, OC- 96 et OR-6. Veuillez consulter la date de révision indiquée sous la formule lorsque vous demandez une formule pour l'un de ces produits. Une date de révision ultérieure au 05/30/2014 signifie qu'une modification a eu lieu depuis la version 6.28.2000 de COLORx.

Des apprêts pour base foncée ont été ajoutés aux formules de couleurs pour les produits K792, K793 et F794.

Une nouvelle formule de couleur a été ajoutée pour Sun Yellow pour le produit **L309**.
De nouvelles formules de couleurs ont été ajoutées pour White Coffee pour les produits K547, K550 et K551.

La formule de couleur suivante a été modifiée pour le produit 13 : 2021-30.

Les formules de couleurs suivantes ont été modifiées pour le produit F122 : PM-11 et PM-12.

Les formules de couleurs suivantes ont été modifiées pour le produit F373 : CC-32, OR-163 et R-9902.

Les formules de couleurs suivantes ont été modifiées pour le produit F794 : 2132-10, OR-427 et PM-9.

Les formules de couleurs suivantes ont été modifiées pour le produit K401 : 2124-10, CC-30, OC-57, OR-404 et OR-429.

Les formules de couleurs suivantes ont été modifiées pour le produit K448 : AF-145, AF-340, AF-345, AF-360, AF-365, AF- 395, AF- 400, AF- 410, AF-415, AF-500, AF-600 et AF-675.

La formule de couleur suivante a été modifiée pour le produit K524 : 2139-50.

Les formules de couleurs suivantes ont été modifiées pour le produit K532 : 2021-30, 2112-70 et AF-380.

Les formules de couleurs suivantes ont été modifiées pour le produit K536 : 2111-70, OC-22 et OR-488.

Les formules de couleurs suivantes ont été modifiées pour le produit K549 : 2021-30, 2111-60, 2162-50, OR-85, OR-443, OR-488, OR-489 et PM-2.

Les formules de couleurs suivantes ont été modifiées pour le produit K552 : 2135-30, CC-20, HC-37 et PM-3.

La formule de couleur suivante a été modifiée pour le produit K634 : 2138-40.

Les formules de couleurs suivantes ont été modifiées pour le produit K792 : 2079-10, 2084-20, 2096-20 et OR-250.

Système COLORx^{MD}

Guide d'installation

Le livre des formules COLORx et le programme du système d'appariement des couleurs sont inclus en un seul ensemble logiciel. Fonctionnant sous les systèmes d'exploitation Windows^{MD} XP, Windows^{MD} Vista, Windows^{MD} 7 et Windows^{MD} 8 vous pouvez télécharger cet ensemble sur le portail mybenjaminmoore.com ou l'obtenir sur CD.

Exigences système minimales :

- Processeur Pentium^{MD} d'Intel de 500 MHz ou plus
- 1 Go de mémoire vive
- 750 Mo d'espace de disque dur
- Lecteur de CD ou DVD
- Carte vidéo lisant 16 millions de couleurs
- Imprimante
- Port en série ou USB pour le spectrophotomètre
- Windows^{MD} XP, Windows^{MD} Vista, Windows^{MD} 7 ou Windows^{MD} 8.

Installation

Si vous téléchargez COLORx du portail mybenjaminmoore.com, prenez connaissance des « directives de téléchargement de COLORx » qui vous aideront à installer l'application sur votre ordinateur.

Pour installer le logiciel à partir d'un CD, le bureau de Windows doit être affiché. Si d'autres applications sont en cours, elles devraient être fermées avant de tenter une installation du programme. Si votre système possède un antivirus détectant automatiquement les logiciels, cette fonction devrait être désactivée avant de débiter.

Insérez le CD intitulé « Système COLORx » dans le lecteur de CD-ROM.

La procédure d'installation se déclenchera automatiquement et vous mènera à l'**écran de bienvenue**.

Si la procédure d'installation ne se déclenche pas automatiquement, cliquez sur le bouton « Démarrer », en bas à gauche de l'écran. Le menu primaire s'affichera. Cliquez sur « Exécuter » et la boîte de dialogue « Exécuter » s'ouvrira. Tapez « **D:\SETUP** » (« **D:** » est le lecteur désigné du CD) sur la ligne « Ouvrir » et cliquez sur « OK ».

L'assistant d'installation vous guidera à travers les différentes étapes d'installation.

Convention de droits d'utilisation

Lors de la procédure d'installation, l'écran de la convention des droits d'utilisation s'ouvrira. Vous devez lire cette convention, puis l'accepter ou non. Si vous n'êtes pas d'accord avec les conditions de la convention, vous devez cliquer sur le bouton « Annuler » pour quitter la procédure d'installation. Si vous êtes d'accord avec les conditions, vous devez cocher la case appropriée afin de continuer l'installation. La procédure d'installation vous demandera de choisir une région : le Canada ou les États-Unis. Par défaut, la région choisie est les États-Unis.

Après avoir installé le logiciel, il est possible que vous ayez à redémarrer l'ordinateur.

Remarque : *Si vous avez une version précédente du système COLORx 6, cette procédure d'installation n'effacera pas les échantillons ou noms de clients sauvegardés.*